SETUP GUIDE

Claude Codeを スマホで続ける 設定ガイド

PCの画面を見ながら、そのまま設定できる初心者向けガイド



Remote Controlとは

PCで動いているClaude Codeへ、スマホから接続する機能です。PCそのものが不要になる機能ではありません。

画面の例は、説明のために作ったダミーの画面です（名前・フォルダ名はすべて架空）。

STEP 1

PC側のRemote Controlをオンにする

PCでClaudeのデスクトップアプリを開き、**設定** →**「Claude Code」**を選びます。Remote Controlの項目で、次を確認します。



画面の例（ダミー）。表示の言葉はアプリの版によって少し違うことがあります。

1. **「新しいセッションを Remote Control に接続」をオン**
   PCで新しく始めたClaude Codeの作業を、スマホやclaude.ai/codeから続けられるようにします。
2. **必要なら、スマホやclaude.aiからこのPCで作業を始められる設定もオン**
   外出先から新しい作業を始めたいときに使います。
3. **外出中も使うなら、スリープの設定を確認**
   PCが使える状態であることが前提です。

STEP 2

スマホから使うフォルダを追加する

同じ設定画面の**「フォルダ」**→**「フォルダを追加…」**を押し、スマホから扱いたい作業フォルダを選びます。



画面の例。フォルダ名・ユーザー名はすべて架空です。

1. **作業するフォルダを選ぶ**
   自分がClaude Codeで作業しているプロジェクトのフォルダを選びます。

2. **右下の「フォルダを追加」を押す**
   必要なフォルダだけを追加してください。

STEP 3

スマホからPCの作業を開く

スマホのClaudeアプリを、**PCと同じアカウント**で開きます。下のメニューの**「Code」**を押すと作業（セッション）の一覧が出るので、PCで動いている作業を選びます。そのままメッセージを送れば、**PCで始めたClaude Codeの続き**として進みます。



画面の例（架空の作業名）。PCで動いている作業には、PCのアイコンと緑の点が付きます。

PC上のClaude Codeが本体です

スマホは、その作業へ外から入る操作画面です。ブラウザの claude.ai/code からも同じように開けます。

ターミナルで使っている人へ

- 作業フォルダで `claude --remote-control` を実行すると、最初からスマホで続けられる状態で始まります。
- 開いているClaude Codeで `/remote-control`（短縮：`/rc`）を実行すると、今の作業をスマホへつなげます。
- スマホにClaudeアプリがない場合は、`/mobile` を実行するとアプリへ進むQRコードが出ます。

大事な注意

PCの電源を切ったり、Claude Codeを終了したりすると、スマホからその作業を続けることはできません。

STEP 4

これで設定完了。まず1回ためす

最初は、PCで小さな作業を1つ始めてから、スマホで同じ作業を開き、**「この続きを進めて」と1回送ってみる**のがおすすめです。

PCの前に戻らなくても、進み具合の確認や続きの指示をスマホから送れる。これがRemote Controlのいちばんわかりやすい使い方です。

つながらないときの確認

スマホの一覧に作業が出ない	① スマホとPCで同じClaudeアカウントか ② STEP 1 の「新しいセッションをRemote Control に接続」がオンか（オンにする前に始めた作業は、その作業で `/rc` を実行） ③ PCが起動していて、Claude Codeが動いているか
途中で止まった	PCのスリープや通信の切断は、PCが戻ると自動でつながり直します。PCの電源を切った・Claude Codeを終了した場合は、PCで作業を開き直してください。
使えるプラン	公式の案内では、Pro・Max・Team・Enterpriseなどの有料プランで使えます（APIキーでの利用は対象外）。Team・Enterpriseでは、管理者が有効にしている必要があります。

わからないところがあれば、InstagramのDMからどうぞ。

参照：Anthropic Claude Code 公式ドキュメント「Remote Control」。Claude・Claude Code は Anthropic の商標です。この資料は Anthropic とは関係のない個人の解説です。